

Uniface Anywhere クライアント起動オプション一覧

省略形	正式記述	説明
-u	user	ユーザアカウント名を指定します。
-p	password	パスワードを指定します。
-h	host	Uniface Anywhereホスト版が動作しているコンピュータのネットワーク名を指定します。指定しない場合は、ログオンファイルをダウンロードしたコンピュータに対して接続を試みます。
-hp	port	ポートを指定します。
-a	app	起動するアプリケーション名（クラスタマネージャで登録した名前）を指定します。
-r	args	アプリケーションに渡す引数を指定します。
-c 又は -nc	compression	圧縮/非圧縮を指定します。デフォルトは圧縮します。
-ac	printerconfig	登録されたプリンタの初期化を自動で行うかを指定します。 <ul style="list-style-type: none"> ・all 登録された全てのプリンタを初期化します。 ・default デフォルトに指定したプリンタを初期化します。こちらがデフォルトです。 ・none プリンタの初期化を行いません。
-f	clientframe	アプリケーションの表示方法を指定します。 1 又は true アプリケーションをプログラムウィンドウの中で実行します。 0 又は false アプリケーションを単独のウィンドウで実行します。こちらがデフォルトです。
-geometry		ウィンドウの幅と高さを同時に指定します。 例) 800px×600pxで表示する場合 -geometry 800x600
	multimonitor	マルチディスプレイに対応する設定を指定します。 true 全てのディスプレイに表示可能となります。 false 1台目のディスプレイにのみ表示可能です。こちらがデフォルトです。
	width	ウィンドウの幅を数値で指定します。デフォルトは 800 です。
	height	ウィンドウの高さを数値で指定します。デフォルトは 600 です。
	newWindow	ブラウザでの起動時、新しいウィンドウで起動するかどうかを指定します。 true 新しいブラウザウィンドウで起動します。 false 現在のブラウザウィンドウで起動します。こちらがデフォルトです。
	embed	アプリケーションをブラウザウィンドウ内に表示するかを指定します。 true ウィンドウ内に表示します。こちらがデフォルトです。 false ウィンドウの外で表示します。
	autoclose	プログラムウィンドウを終了した場合のブラウザウィンドウの動作を指定します。 true プログラムウィンドウ終了時に、ブラウザウィンドウを一緒に閉じます。 false プログラムウィンドウを終了しても、ブラウザウィンドウは閉じません。こちらがデフォルトです。
	blnBrowser	ブラウザプラグインで起動した際の動作を指定します。 true ブラウザを閉じたり別のページに遷移すると、セッションを終了します。 false ブラウザを閉じたり別のページに遷移しても、セッションを終了しません。こちらがデフォルトです。
	noscale	ブラウザ内で起動した際に表示解像度を変更するかどうかを指定します。 true ブラウザウィンドウのサイズを変更すると、それに合わせて表示解像度を変更します。 false ブラウザウィンドウのサイズに関わらず、常に一定の表示解像度で表示します。こちらがデフォルトです。